


วิธีการตั้งค่าเปลี่ยน Server E-mail ขาออกเป็น "Gmail" (Microsoft Outlook 2010)


(ใช้ในกรณี Server E-mail ขาออกของ **บริษัท** ไม่สามารถส่งออกได้ตามปกติครับ)

จัดทำโดย : การัน จิตรชื่น (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)


1. ไปที่ "การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้"



2. ไปที่เมนู "เปลี่ยน"



3. ให้เปลี่ยน เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) เป็น smtp.gmail.com ตามรูป และคลิกที่ "การตั้งค่าเพิ่มเติม"




4. ไปที่ Tab "เซิร์ฟเวอร์ส่งออก"

4.1) เลือก "เข้าสู่ระบบโดยใช้"

4.2) ชื่อผู้ใช้ ให้กรอก **ชื่ออีเมล** ของ Gmail
รหัสผ่าน ให้กรอก **รหัสผ่าน** ของ Gmail

4.3) คลิก ตกลง




5. ไปที่ Tab "ขั้นสูง"


5.1) ให้เปลี่ยน เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): เป็น **465**

5.2) ให้เปลี่ยนชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส เป็น **SSL**


5.3) คลิก ตกลง




6. คลิก ถัดไป




จะมีการตรวจสอบ Server ทั้ง ขาเข้า และขาออก (ทดสอบส่ง Email ออก)




หากไม่พบปัญหาใดๆ เช่น Password ผิด จะขึ้นข้อความดังรูป ให้คลิก ปิด



7. คลิก เสร็จสิ้น



8. คลิก ปิด



หมายเหตุ : การตั้งค่าดังกล่าว มีข้อเสียคือ

การส่งออก

1. ส่งผลต่อการส่งออกผู้รับปลายทาง โดยจะเห็นชื่อ Address ของท่าน (ชื่อผู้ส่ง) เป็น Gmail เช่น

karan.projectalliance@gmail.com

2. กรณีถ้าผู้รับนั้นๆ มีการตอบกลับมายังท่าน ถ้าไม่ได้เปลี่ยน Address ให้เป็น @projectalliance.co.th E-mail ดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในกล่องของ Gmail ทำให้ต้องเข้าไปเช็คใน Web ของ Gmail แทนครับ (ไม่เข้า Outlook)

การรับ

E-mail ที่ส่งมาจากผู้ส่งอื่นๆ จะสามารถรับได้ปกติ เข้ากล่องของ Projectalliance (Outlook) ครับ